

ぷららモバイルLTE設定マニュアル (Android端末編)

本マニュアルはお客様ご自身でLTE対応端末をご用意される場合を想定しています。
一例としてぷららモバイルLTEのSIMカードと動作確認済みデータ端末[GALAXY S III SC-06D]を組み合わせ
てお使いになる場合の設定例をご案内します。

ステップ ①

必ず端末の電源を切った上で、SIMカードを端末に取り付け、再度電源を入れます。

※取り付け方法は、ご利用になるデータ端末の取扱説明書をご確認ください。

接続の動作確認ができていないのは、下記の通りです。

端末 : GALAXY S III SC-06D (NTTドコモ)
OS : Android 4.1.2
SIMサイズ : microSIM

※動作確認結果は弊社が独自にデータ通信のみを確認した結果であり、メーカーが動作を保証しているものではありません。

ステップ ④



「無線とネットワーク」画面が表示されます。「モバイルネットワーク」をタップします。

「モバイルネットワーク」をタップ

ステップ ②



「ホーム」画面で本体の「メニュー」キーを押し、「本体設定」をタップします。

※「メニュー」はアプリメニューの中にもあります。

「設定」を
タップ

ステップ ⑤



「モバイルネットワーク」画面が表示されます。「データ通信」がチェックされていない場合はチェックします。「APN」(または「アクセスポイント名」)をタップします。

「APN」(または「アクセスポイント名」)をタップ


ステップ ③



「設定」画面が表示されます。「無線とネットワーク」の「その他の設定」をタップします。

「その他の設定」を
タップ

ステップ ⑥



「APN」画面が表示されます。本体の「メニュー」キーを押し、「新規APN」(または「新しいAPN」)をタップします。

「新規APN」(または「新しいAPN」)をタップ

ステップ 7



「アクセスポイントを編集」画面が表示されます。下記の各項目を入力または選択します。

本体の「メニュー」キーを押してメニューを表示し、「保存」をタップします。

※図の点線で囲った項目以外を編集すると接続できなくなりますので、指定の項目のみ設定してください。

| 設定項目 | | 設定する値 |
|--------|----------|-------------------------|
| 接続先の設定 | タイトル | 任意(ここではplalamobileLTE) |
| | APN(接続先) | lte.nttplala.com |
| | ユーザー名※1 | <ぶららのユーザID>@plala.or.jp |
| | パスワード※2 | <ぶららの本パスワード> |
| | 認証方式 | CHAP、PAPのいずれか |

ユーザIDおよび本パスワードはぶらら会員登録で確認してください。
 ※ユーザIDが「123AB4567」の場合、設定値は「123AB4567@plala.or.jp」となります。
 ※本パスワードは8～15文字以内でないとLTEのご利用ができません。条件にあてない場合は本パスワードを変更のうえ、設定してください。
 なお、ご利用可能な記号は半角ハイフン「-」のみとなります。

ステップ 8



「APN」画面に戻ります。設定したAPN(ここでは[plalamobileLTE])の右側の[○]をタップして選択し、設定完了です。

設定したAPNの○をタップして選択

ホーム画面に戻ってから、一度端末を再起動します。

ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認してください。

※接続できない場合は、設定したアクセスポイント(ここでは[plalamobileLTE])をタップし、ステップ6の表の項目が正しく入力、または選択されていることを確認してください。

ステップ 9

以上で接続設定は完了です。

【ご注意】

- Xiエリア圏内でLTEで接続出来ていない(アンテナ部分に「H」や「3G」しか表示されない)場合は、今一度、端末を再起動してください。
- SMSをご契約されていない場合は、アンテナピクトが表示されない場合があります。

Google Play ストア に関するおすすめの設定 (予期せぬ通信を防ぐために)

「Google Playストア」におけるアプリの自動更新設定が「常にアプリを自動更新する」に設定されている場合、LTE通信でもアプリを自動更新します。思わぬ通信量を消費しないためにも、以下の設定をおすすめします。

- ① 「Playストア」アイコンをタップします。
- ② 「メニュー」キーを押します。
- ③ 「設定」をタップします。
- ④ 「アプリの自動更新」をタップします。
- ⑤ 「アプリを自動更新しない」または「Wi-Fi接続時のみアプリを自動更新する」をタップします。
- ⑥ 「アプリの自動更新」の項目に⑤で選択した内容が表示されていることを確認します。
- ⑦ 「戻る」キーを押します。

以上で完了です。