



「ぶらら」へようこそ！

株式会社 NTT ぶらら


モバイル回線 Windows 10 用 設定マニュアル



平素より「ぶらら」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。本書にてインターネットの設定方法をご説明させていただきます。なお本書での説明は、Windows 10 の「ネットワークとインターネット」にて、モバイル接続をご利用いただくための一般的な設定手順例となります。

ご利用料金、設定項目は各接続先ごとに異なりますので、巻末の「アクセスポイント利用可否表」「モバイル接続 設定項目一覧」をご確認をお願いします。またご不明な点につきましては 12 ページの「ぶららサポート」をご参照の上、お問い合わせをお願い致します。

※接続設定の詳細につきましては各通信機器の取扱い説明書でも、ご確認ください。
 ※接続先までの通信費が別途、発生する場合がございます。詳細はご契約会社へご確認ください。
 ※NTT ドコモの「FOMA 定額プラン」ご利用の方は、こちらのマニュアルでは設定できません。下記 URL から専用ソフトをダウンロードして下さい。
<https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/>

接続設定



- ① 画面左下のスタートボタン  をクリックし、表示されたメニューから  をクリックします。



- ② 「Windows の設定」画面が表示されましたら、「ネットワークとインターネット」をクリックします。



- ③ 「ネットワークとインターネット」画面が表示されましたら、左側の「ダイヤルアップ」をクリックします。




- ④ 「ダイヤルアップ」画面が表示されましたら、「新しい接続を設定する」をクリックします。

接続またはネットワークのセットアップ開始



①「インターネットに接続します」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。




②ダイヤルアップ(D)をクリックします。



③モバイル通信機器が正しくセットアップされている場合、上記画面が表示されます。

■既存の接続を使用しますか？と表示された場合



「いいえ、新しい接続を作成します(C)」を選択し、「次へ(N)」をクリックしてください。左図の画面が表示されます。

「ダイヤルアップの電話番号(D)」には巻末の「モバイル接続 設定項目一覧」の各接続先ごとに応じた接続先電話番号を半角英数字で入力します。

例) AIR-EDGE ×2 パケットの場合
0570570629##64





- ④ 「ユーザー名 (U)」にはぷらら会員登録証の「ユーザID」と各アクセスポイントに対応した識別子(サフィックス)を半角英数字で入力します。
「パスワード(P)」には、ぷらら会員登録証の「本パスワード」を半角英数字で入力します。

例 AIR-EDGE をご利用の場合
 ユーザー名 123ab4567@set.plala.or.jp
 パスワード abc1defg2hi

※ユーザID、本パスワードに含まれているアルファベットは、大文字小文字を区別して半角文字でご入力ください。

パスワード入力終了後、「このパスワードを記憶する(R)」にチェックを入れます。

※チェックをいれるとパスワードが保存され、接続の度に入力する必要がなくなります。



- ⑥ 接続画面が表示されますので、何もせずお待ちいただくと接続されます。

※接続ができない場合は「インターネット接続テストに失敗しました」と表示されます。(次ページ下部を参照下さい)

■入力したパスワードを確認するには


パスワード欄はセキュリティのため、正しく入力しても、●●●と表示されますが、「パスワードの文字を表示する(S)」にチェックを入れていただくと、パスワード欄へ入力した文字列をご確認いただけます。



- ⑤ 「接続名 (N)」は、この接続設定の名前となりますので「plala」など、分かりやすい任意の名称を入力します。入力が終わりましたら「作成 (C)」ボタンをクリックします。




- ⑦ インターネット接続が完了すると、上記の画面が表示されますので、「閉じる (C)」をクリックします。
※上記と異なる画面が表示される場合もあります。



⑧画面右下の時計付近に上図の「ネットワークアイコン」が表示されますのでクリックしてください。



⑨画面右側にネットワーク状況が表示されます。切断するには「接続済み」となっているアイコンをクリックします。



⑩接続済みの下に「切断」ボタンが出ますのでクリックします。



⑪切断は完了となります。


※接続ができない場合には※

上記設定に沿って接続テストを行い、接続ができなかった場合、下記のようなエラー内容が表示されます。この画面が表示された場合は、「**接続をセットアップします(S)**」を選択してください。それ以外の項目を選択しますと、作成した接続設定が保存されません。
本書5ページ「エラー内容の確認方法」をご確認いただけますと、エラーの確認ができます。


ご不明な点につきましては「ぶららダイヤル」までお問い合わせください。



接続とエラー内容の確認方法



① 画面右下の「ネットワークアイコン」をクリックします。




②画面右側にネットワーク状況が表示されます。
するために「plala」となっているアイコンをクリックします。



③上図の画面が表示されましたら、項目内「接続」をクリックします。




④「plalaへ接続」のウィンドウが表示されましたら、
ウィンドウ下の「ダイヤル(D)」をクリックし、問題
がなければ接続完了となります。



⑤接続できない場合は、接続エラー内容が表示されます。

○ Microsoft Edge の表示方法



① 画面下の Microsoft Edge のアイコン  をクリックします。



② Microsoft Edgeの画面が表示されます。

○ Microsoft Edge の起動時に表示する画面の設定



① 画面右上の「…」をクリックします。



②メニューが表示されましたら、最下部の「設定」ボタンをクリックします。



③メニューが切り替わりましたら「Microsoft Edgeの起動時に開くページ」項目のプルダウンから「特定のページ」を選択してください。

テーマの選択

白

Microsoft Edge の起動時に開くページ:

特定のページ

URL を入力してください

新しいタブを開いたときに表示するページ

トップサイトとおすすめのコンテンツ

④次に、上図赤枠の「URLを入力してください」欄に、**起動時に表示させたいページのURL**を入力したら、設定は完了です。

「<https://www.plala.or.jp/>」を設定した場合は、「ぷららホームページ」が表示されます。



※正しく表示されない場合はホームページのアドレス(URL)を再度、確認してください。ふららへの接続自体が確立されていない場合にもホームページが正しく表示されません。

⑤Microsoft Edgeを再起動し、設定したURLのホームページが表示されましたら成功です。

○ Microsoft Edge のご利用方法



- ①ご希望のホームページをご覧頂くため、上部赤枠部分（ホームページアドレス入力欄）に、ご希望のホームページのアドレス（URL）を入力します。
 (例) <https://www.hikaritv.net/>を入力
 (ひかりTVホームページ)




- ②ホームページアドレス入力後、キーボードのEnterキーを押していただきますと、指定したホームページが表示されます。同様の操作手順にて他のホームページも閲覧頂けます。

※アクセスする頻度の高いホームページは、画面右上のお気に入り追加ボタン☆よりページを追加し、タブボタン☰より登録したお気に入りページの表示をすることで、次回からのアクセスが簡単に行えます。インターネットを終了される場合はブラウザ（Microsoft Edge）の画面右上の×ボタンをクリックし終了します。


○ Internet Explorer の表示方法



- ① 画面左下の  ウィンドウズマークをクリックし、スタートメニューが表示されましたら、左下隅の「すべてのアプリ」をクリックします。



- ② アプリの一覧が表示されましたら、「Windows アクセサリ」をクリックします。




- ③ Windows アクセサリの中身が表示されましたら、「Internet Explorer」をクリックします。



- ④ Internet Explorer の画面が表示されます。

○ Internet Explorer の起動時に表示する画面の設定



- ① Internet Explorer が起動している状態で、画面右上の  マークをクリックし、メニュー内から「インターネットオプション (0)」をクリックします。



- ② 「全般」タブ(見出し)画面ではインターネットに接続した際に最初に表示されるホームページを設定することができます。「ホーム ページ」項目の「複数のホームページ・・・(R)」欄に、設定したいホームページのURL (アドレス) をご入力いただき画面右下の「適用 (A)」ボタンをクリックします。

「<https://www.plala.or.jp/>」を設定した場合は、「ぷららホームページ」が表示されます。



- ③ Internet Explorer を再起動し、設定したURLのホームページが表示されましたら成功です。


○ Internet Explorer のご利用方法



- ① ご希望のホームページをご覧頂くため、上部赤枠部分(ホームページアドレス入力欄)に、ご希望のホームページのアドレス (URL) を入力します。
(例) <https://www.hikaritv.net/> を入力



- ② ホームページアドレス入力後、キーボードのEnterキーを押していただきますと、指定したホームページが表示されます。同様の操作手順にて他のホームページも閲覧頂けます。

※アクセスする頻度の高いホームページは画面右上に表示されているお気に入り機能  を使用することで次回からのアクセスが簡単に行えます。インターネットを終了される場合はブラウザ (Internet Explorer) の画面右上の × ボタンをクリックし終了します。

ぶららホームページ紹介

【ぶらら会員サポート】・・・各種サポートをご利用いただけます。

<https://www.plala.or.jp/support/>

【オプションサービス】・・・いろいろなサービスをご利用いただけます。

<https://www.plala.or.jp/option/>

【アクセスポイント情報】・・・各種アクセスポイントの説明、番号案内などご覧いただけます。

<https://www.plala.or.jp/support/ap/>

【利用状況照会】・・・料金や解約内容など、お客様の利用状況をご確認いただけます。

https://web1.plala.or.jp/cgi-bin/riyou/agent_sso.cgi

【セット契約変更】・・・契約変更お手続きの前に必ず「コース変更に関する注意事項」をご一読ください。

https://www.plala.or.jp/apply/apply_change/

【会員登録情報変更】・・・パスワードなどの会員登録情報を変更できます。

https://web1.plala.or.jp/cgi-bin/profile/profile/sso_agent.cgi

電子メールをご利用いただく際には、メールソフトへの設定が必要になります。

メールソフトの設定方法につきましては、ぷららホームページの「ぷらら会員サポート - メールソフト設定」をご参照ください。

ぷらら会員サポート - メールソフト設定 - <https://www.plala.or.jp/support/manual/mail/>

ご利用のパソコンによっては、メールソフトが入っていないこともあります。そのような場合でメールソフトでのご利用を希望される場合は、パソコンメーカーに、メールソフトのインストール方法についてご相談をお願いします。

また上記の方法のほかに、ぷららのホームページ上の「Webメール」から、メールをご利用いただくこともできます。本書では、「Webメール」でメールをご利用いただく方法をご案内します。


【Webメールのみでご利用いただく場合の注意点】

- (1) メールをご利用いただくには、インターネットにつながっている必要があります。
- (2) 2009年8月4日以前に取得されたアドレスのメールボックスの保存期間は1ヶ月です。保存期間を過ぎたメールは、削除されます。

以下のページから変更方法を確認して、移行手続きを行うことにより、無期限で保存できるようになります。


メール標準機能への変更方法 - https://www.plala.or.jp/support/manual/mail/plala_mail/

メール標準機能移行ページ - https://www.plala.or.jp/support/manual/mail/plala_mail/standard/



- ① ぷららのホームページ <https://www.plala.or.jp/>にアクセスして、右上の「Webメール」ボタンをクリックします。

- ② 「ぷららWebメール」のログイン画面が出ましたら「メールアドレス」と「メールパスワード」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。



- ③ ログイン後の画面
上段のメニューより、メールの受信やメールの新規作成を行うことができます。

インターネット、電子メールは正常にご利用いただけましたでしょうか？
本書の設定手順にて、うまくご利用になれない場合はお手数ですが
下記「ぶららダイヤル」までお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

- 会員サポート(会員サポート一覧)・・・<https://www.plala.or.jp/support/index.html>
- マニュアル一覧 (各種サービス説明)・・・<https://www.plala.or.jp/support/manual/>

「ぶらら」を末永くご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

■ ぶららダイヤル

【お電話でのお問い合わせ】

受付時間 10:00～19:00 (年中無休)

009192-33 ※通話無料

ひかり電話からおかけの場合

0120-971-391 ※通話無料

携帯電話・公衆電話・海外等からおかけの場合

050-7560-0033 ※通話料金お客様負担

【メールでのお問い合わせ】

kojin@plala.or.jp

【ホームページ】

ぶららホームページ

<https://www.plala.or.jp>

ぶらら Q&A

<https://web1.plala.or.jp/support/faq/>



アクセスポイント利用可否表 (2017年11月現在) 最新の情報は <https://www.plala.or.jp/support/ap/chart/> をご参照ください。

“○” は、ぶらら接続料金は無料、 “△” は条件付で利用可能、 “-” は利用不可。

モバイル接続用

契約名		ワイモバイル	NTT DoCoMo		KDDI	WILLCOM
		専用データ端末	携帯電話/専用データ端末		専用データ端末	PHS
		ぶらら高速モバイルオプション (EM)	Xiデータ通信専用プラン	FOMA定額データプラン ※2	PacketWIN ※2	AIR-EDGE ※2
フレッツプラン	フレッツ・ADSLセット	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	ぶらら光メイト with フレッツ	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	ぶらら光パック with フレッツ	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	ぶらら光セット	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	フレッツ・ISDNセット	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
ぶらコミプラン	ぶらコミ0	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	ぶらコミ3	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	ぶらコミ5	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	ぶらコミ10	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	ぶらコミ20	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	ぶらコミ30	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
レギュラープラン	インターネットセット	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	スペシャルセット	△ ※1	△ ※3	△ ※3	△ ※4	△ ※5
	ぶららライト	-	-	-	-	-
	モバイルプラン	△ ※1	○	○	○	○

公衆無線LANサービス用

契約名		公衆無線LANサービス用	
		NTT東日本	NTT西日本
		フレッツ スポット ※2	フレッツ スポット ※2
フレッツプラン	フレッツ・ADSLセット	○	○
	ぶら光メイト with フレッツ	○	○
	ぶら光バック with フレッツ	○	○
	ぶら光セット	○	○
	フレッツ・ISDNセット	○	○
ぶらコミプラン	ぶらコミ0	△ ※6	△ ※6
	ぶらコミ3	△ ※6	△ ※6
	ぶらコミ5	△ ※6	△ ※6
	ぶらコミ10	△ ※6	△ ※6
	ぶらコミ20	△ ※6	△ ※6
	ぶらコミ30	△ ※6	△ ※6
レギュラープラン	インターネットセット	△ ※6	△ ※6
	スペシャルセット	△ ※6	△ ※6
	ぶららライト	△ ※7	△ ※7
	モバイルプラン	○	○

※1 「ぶらら高速モバイルオプション(EM)」のお申し込みが必要。アクセスライン料金はぶららが請求します。

※2 各携帯及び電話会社へのお申し込みが別途必要です。通信料が別途発生します(ご利用の電話会社より請求されます)。

※3 「Xi/FOMA 対応オプション」のお申し込みが必要。

※4 「au PacketWIN/ PacketOne オプション」のお申し込みが必要。

※5 「AIR-EDGE (旧モバイル) オプション」のお申し込みが必要。

※6 「ぶらら高速モバイルオプション(EM)」「Xi/FOMA 対応オプション」、「au PacketWIN/ PacketOne オプション」、「AIR-EDGE オプション」のいずれかのお申し込みが必要。

※7 IP 接続サービス(842 円/月、フリーチケット対象)のお申し込みが必要。

ぶらら高速モバイルオプション (EM)とは

最新通信技術HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)を採用したイー・モバイル社の超高速データ通信（下り最大7.2Mbps）を、月額定額で使い放題のサービスです。

2015年6月30日をもって終了させていただきました。また、あわせて、プランの変更受付も終了しております。

すでにご利用中のお客さま、および2015年6月30日までにお申し込みいただきましたお客さまにつきましては、引き続きサービスをご利用いただけます。

利用可能対象者

ぶらら高速モバイルオプション (EM) (※) をご利用の方

<https://www.plala.or.jp/em/>

※ 既にぶららの接続サービス（各セット契約くぶららライトを除く）をご契約の方がご利用いただけるオプションサービスです。

利用料金

ぶらら高速モバイルオプション (EM)のご利用には、別途利用料金が必要です。

詳しくは[利用料金のページ](#)をご覧ください。

<https://www.plala.or.jp/em/price/>

必要機器

ご利用いただくには専用データ端末が必要です。データ端末はレンタルのみでのご提供となります。詳しくは[機器・設定ページ](#)をご覧ください。

<https://www.plala.or.jp/em/setup/>

利用方法

接続先名	plala.or.jp
ユーザ名	ぶららユーザID*1
パスワード	ぶらら本パスワード*2
ダイヤル	*99***2#
認証方式	CHAPまたはPAP

※1. 識別子・サフィックス(@plala.or.jp 等)は必要ありません。

※2. パスワードは「半角英数」で20文字以内の必要があります。

Xiデータ通信専用プランとは

NTTドコモの「Xiデータ通信専用プラン」（下り最大37.5Mbps Xiエリア内の一部屋内施設では下り最大7.5Mbps）をXiエリア内でご利用いただける定額制データ通信です。

利用可能対象者

① Xi/FOMA対応オプション（※）をご利用の方
https://www.plala.or.jp/xi_foma/

または

② モバイルセットをご契約の方
<https://www.plala.or.jp/dialup/mobile/>

※ 既にぶららの接続サービス（各セット契約くぶららライトを除く）をご契約の方がご利用いただけるオプションサービスです。

利用料金

Xi/FOMA対応オプションのご利用にあたっては、324円（税込）の月額定額料金が必要です。
その他、NTTドコモのXiデータ通信専用プラン対応料金が別途必要です。

必要機器

ご利用いただくには、対象機器が必要です。
対象機器などの詳細については、NTTドコモのページでご確認ください。

利用方法

APN	pre4986.xi.dcm.ne.jp
ユーザ名	ぶららユーザID
パスワード	ぶらら本パスワード※1
認証方式	CHAPまたはPAP

※1. パスワードは「半角英数」で20文字以内の必要があります。

FOMA定額データプランとは

NTTドコモの「定額データプランHIGH-SPEED」（下り最大7.2Mbps）、「定額データプラン64K」（下り最大64kbps）をFOMAエリア内でご利用いただける定額制データ通信です。

利用可能対象者

- ① Xi/FOMA対応オプション（※）をご利用の方

https://www.plala.or.jp/xi_foma/

または

- ② モバイルセットをご契約の方

<https://www.plala.or.jp/dialup/mobile/>

※ 既にぶららの接続サービス（各セット契約くぶららライトを除く）をご契約の方がご利用いただけるオプションサービスです。

利用料金

Xi/FOMA対応オプションのご利用にあたっては、324円（税込）の月額定額料金が必要です。

その他、NTTドコモのFOMA定額データプラン対応料金が別途必要です。

必要機器

ご利用いただくには、対象機器が必要です。

対象機器などの詳細については、NTTドコモのページでご確認ください。

利用方法

APN	こちらからご確認ください
ユーザ名	ぶららユーザID
パスワード	ぶらら本パスワード*1
認証方式	CHAPまたはPAP

NTTドコモが提供する「定額データプラン接続ソフト」をパソコンにインストールしてご利用ください。

※1. パスワードは「半角英数」で20文字以内の必要があります。

PacketWIN アクセスポイントとは

1X WINバケットデータ通信サービスです。WINデータ通信専用カードをご利用なら、通信機器及びプランにより、受信最大3.1Mbpsでのデータ通信が可能となります。

利用可能対象者

① au PacketWIN/PacketOneオプション（※）をご利用の方
<https://www.plala.or.jp/au/>

または

② モバイルセットをご契約の方
<https://www.plala.or.jp/dialup/mobile/>

※ 既にぶららの接続サービス（各セット契約くぶららライトを除く）をご契約の方がご利用いただけるオプションサービスです。

利用料金

au PacketWIN/PacketOneオプションのご利用にあたっては、324円（税込）の月額定額料金が必要です。
その他、auの通信料金が別途必要です。

必要機器

PacketWINをご利用いただくには、以下の機器の準備が必要です。PacketWIN対応機器などの詳細については、auグループのホームページにてご確認ください。

- PacketWIN対応データ通信専用カード
- PCMCIAカードスロット対応のパソコンまたはPDA

利用方法

接続先番号	*99**24#
ユーザ名	ぶららユーザID+@set.plala.or.jp
パスワード	ぶらら本パスワード*1
DNS設定	自動取得*2
認証方式	CHAPまたはPAP

※1. パスワードは「半角英数」で20文字以内の必要があります。

※2. 但し手動にてDNS設定する場合は、プライマリDNS:220.220.248.1 セカンダリDNS:220.220.248.9に設定。

AIR-EDGEとは

AIR-EDGEとは、WILLCOMが提供する通信コストを気にせず使える定額料金制のデータ通信サービスです。サービスエリアは日本全国ほとんどの地域をカバーしているので、いつでもどこでもワイヤレス・インターネットを楽しめます。

AIR-EDGE対応の通信機能内蔵PCカードを使うことにより、フレックスチェンジ方式（最高64kbpsPIAFS/パケット方式）またはパケット方式でインターネットに接続できます。

パケット方式での接続については、WILLCOMのAIR-EDGEの契約内容に応じて1xパケット方式（最大51Kbps）、2xパケット方式（最大102Kbps）、4xパケット方式（最大204Kbps）、8xパケット方式（最大408Kbps）での接続が可能となります。

利用可能対象者

② AIR-EDGEオプション（※）をご利用の方
https://www.plala.or.jp/air_edge/

または

② モバイルセットをご契約の方
<https://www.plala.or.jp/dialup/mobile/>

※ 既にぶららの接続サービス（各セット契約くぶららライトを除く）をご契約の方がご利用いただけるオプションサービスです。

利用料金

AIR-EDGEオプションのご利用にあたっては、324円（税込）の月額定額料金が必要です。
その他、AIR-EDGEの通信料金が別途必要です。

必要機器

AIR-EDGEをご利用いただくには、以下の機器の準備が必要です。AIR-EDGE対応機器などの詳細については、[WILLCOM](#) のホームページにてご確認ください。

- AIR-EDGE対応端末
- PCMCIAカードスロット対応のパソコンまたはPDA

利用方法

接続先番号	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新つなぎ放題 (4xバケット方式) ■ 新ウィルコム定額プラン (4xバケット方式) ■ つなぎ放題 (4xバケット方式) ■ バケコミネット (4xバケット方式) ■ テータ定額 (オプション) 	0570-570-707##64
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新つなぎ放題 (8xバケット方式) ■ つなぎ放題[PRO] (8xバケット方式) ■ ネット25[PRO] (8xバケット方式) ■ バケコミネット[PRO] (8xバケット方式) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新つなぎ放題 (2xバケット方式) ■ 新ウィルコム定額プラン (2xバケット方式) ■ つなぎ放題 (2xバケット方式) ■ リアルインターネットプラス (2xバケット方式) 	0570-570-629##64 ※3
	ネット25 (フレックスチェンジ方式)	0570-570-529##7
	ネット25 (4xバケット方式)	0570-570-529##64
ユーザ名	ふららユーザID+@set.plala.or.jp	
パスワード	ふらら本パスワード ※1	
暗号化パスワード設定	不要 暗号化パスワードを使う(E)のチェックを外してください。	
DNS設定	自動取得 ※2	
認証方式	PAP	

発信者番号設定について

接続の際は発信者番号設定を「通知設定 (通知する)」にしてご利用ください。

※1. パスワードは「半角英数」で 20 文字以内の必要があります。

※2. 但し手動にて DNS 設定する場合は、プライマリ DNS:220.220.248.1 セカンダリ DNS:220.220.248.9 に設定。

フレッツ・スポット（NTT東日本）とは

フレッツ・スポットとは、NTT東日本が提供する無線LAN技術を利用したサービスで、外出先の駅や空港、ホテルなど、街中のアクセスポイントから最大54Mbpsでインターネットに接続できる公衆無線LAN接続サービスです。

利用可能対象者

- 各フレッツ対応セットおよびモバイルセットをご契約の方

または

- ふららオプションサービス「高速モバイルオプション（EM）」、「Xi/FOMA対応オプション」、「au PacketWIN/PacketOneオプション」、「AIR-EDGEオプション」のいずれかをご契約の方

※ ふららライトをご契約の場合は、ふららオプションサービス「ふららIP接続サービス」をご契約することでご利用いただけます。

利用料金

各フレッツ対応セットおよびモバイルセットでご利用の方

無料でご利用いただけます。

オプションサービスでご利用の方

ご利用のふららオプションサービスの月額基本料金がかかります。

「フレッツ・スポット」サービス利用に伴う初期費用および月額利用料金については、NTT東日本より別途請求されます。

必要機器

フレッツ・スポット（NTT東日本）をご利用いただくには、以下の機器の準備が必要です。対応機器などの詳細については、NTT東日本のホームページにてご確認ください。

- ノートパソコンなどの端末（フレッツ接続ツールなどのPPPoEソフトウェアがインストール可能なもの）
- IEEE802.11b/g準拠の無線LAN機器（IEEE802.11b/g対応の無線LANカードまたは無線LAN内蔵パソコン等）

提供エリア

提供エリアの詳細については、[こちら](https://flets.com/spot/ap/ap_search_s.html)をご覧ください。

https://flets.com/spot/ap/ap_search_s.html

事前設定

ご利用には、無線LAN接続の設定として、SSIDおよびWEPキーの設定があらかじめ必要です。

- パソコン/PDAに必要な設定を行います。（SSID/WEPキーはNTT東日本にご確認ください）

利用方法

ユーザ名	ふららユーザID+@plala.or.jp
パスワード	ふらら本パスワード ※1

※1. パスワードは「半角英数」で20文字以内の必要があります。

フレッツ・スポット（NTT西日本）とは

フレッツ・スポットとは、NTT西日本が提供する無線LAN技術を利用したサービスで、外出先の駅や空港、ホテルなど、街中のアクセスポイントから最大54Mbpsでインターネットに接続できる公衆無線LAN接続サービスです。

利用可能対象者

- 各フレッツ対応セットおよびモバイルセットをご契約の方

または

- ふららオプションサービス「[高速モバイルオプション（EM）](#)」、「[Xi/FOMA対応オプション](#)」、「[au PacketWIN/PacketOneオプション](#)」、「[AIR-EDGEオプション](#)」のいずれかをご契約の方

※ ふららライトをご契約の場合は、ふららオプションサービス「[ふららIP接続サービス](#)」をご契約することでご利用いただけます。

利用料金

各フレッツ対応セットおよびモバイルセットでご利用の方

無料でご利用いただけます。

オプションサービスでご利用の方

ご利用のふららオプションサービスの月額基本料金がかかります。

「フレッツ・スポット」サービス利用に伴う初期費用および月額利用料金については、NTT西日本より別途請求されます。

必要機器

フレッツ・スポット（NTT西日本）をご利用いただくには、以下の機器の準備が必要です。対応機器などの詳細については、NTT西日本のホームページにてご確認ください。

- ノートパソコンなどの端末（フレッツ接続ツールなどのPPPoEソフトウェアがインストール可能なもの）
- IEEE802.11b/g準拠の無線LAN機器（IEEE802.11b/g対応の無線LANカードまたは無線LAN内蔵パソコン等）

提供エリア

提供エリアの詳細については、[こちら](#)をご覧ください。

https://flets-w.com/spot/access_point/

事前設定

ご利用には、無線LAN接続の設定として、SSIDおよびWEPキーの設定があらかじめ必要です。

- パソコン/PDAに必要な設定を行います。（SSID/WEPキーはNTT西日本にご確認ください）

利用方法

ユーザ名	ふららユーザID+@plala.or.jp
パスワード	ふらら本パスワード ※1

※1. パスワードは「半角英数」で20文字以内の必要があります。