

平素より「ぷらら」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。本書にてインターネット、電子メールの設定方法を、ご説明させていただきます。なお本書での説明は MacintoshOSX で、NTT フレッツ ISDN 全国共通アクセスポイント(1492)をご利用いただくための一般的な設定手順例となります。ご不明な点につきましては巻末の「ぷららサポート」をご参照の上、お問い合わせをお願い致します。

※設定の事前に、NTT フレッツ ISDN サービスの、ご契約、工事が完了している必要がございます。
 ※フレッツ ISDN セット・IP 接続サービス(オプション) 以外で、ご契約の場合は本書の設定を行わないで下さい。
 ※ぷららスペシャルアクセスポイントに接続された場合、セット契約ごとに別途接続料金が発生します。
 ※ダイヤルアップルータご使用の場合の設定方法につきましては各ルータ機器のお取り扱い説明書を、ご参照ください。

●インターネット接続設定●



(1)画面左上の「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択。


※または、Dock の「System Preferences」をクリックします。



(2)表示された「システム環境設定」の画面で、「ネットワーク」をクリック。



(3)表示された「ネットワーク」の画面で、「場所」の「上下の三角形」をクリック。




(4)「新しい場所」を選択。



(5)任意の名前をつけ、「OK」をクリック。


(例)plala



(6)「表示:」で「ご利用のターミナルアダプタの名称」を選択。
 ※選択する名称が不明の場合や、選択できない場合は、ターミナルアダプタの説明書を確認いただくか、メーカーにお問い合わせ下さい。

(7)TCP/IP のタブ内を以下のように設定。

- ・「設定:」 「PPP を使用」を選択
- ・「ドメインネームサーバ」220.220.248.1
220.220.248.9
とreturnで改行し、2行となるように入力
- ・「検索ドメイン」 plala.or.jp と入力



(8)「PPP」タブを選択してし、以下のように設定。

- ・「サービスプロバイダ:」 任意の名前を入力。(例) plala
- ・「電話番号:」 「1492」を入力。
- ・「アカウント名:」 「ユーザID」の後ろに「@plala.or.jp」を入力。
(例) 123AB4567@plala.or.jp
- ・「パスワード:」 「本パスワード」を入力。
- ・「パスワードを保存する」 通常チェックする。

(9)「PPP オプション」をクリック。

ご注意！


●入力「USモード」で行って下さい。(画面上部にアメリカの国旗が表示されている状態)



- 「アカウント名:」 「パスワード:」 は、大文字、小文字も区別します。「ハイフン」(「-」の記号)も必要です。正確に入力して下さい。
- キーボードの「capslock」を押した状態で入力すると、大文字で入力できます。
- 「パスワード:」 は、「・」で表示されます。

ご注意！


電話番号に、ぶららスペシャルアクセスポイントを設定しますと、契約プランに応じて、別途料金が発生します。



(10)表示された画面で以下のように設定。

「セッションオプション:」

- ・「TCP/IP アプリケーションを起動するときに自動的に接続する」通常チェック。
- ※チェックしている場合、Web ブラウザなどの起動により、自動的にダイヤルし、接続します。自動ダイヤルさせたくない場合はチェックしません。
- ・「ユーザがログアウトするときに接続を解除する」通常チェック。



「詳細オプション:」

- ・「ターミナルウィンドウ (コマンドライン) を使って接続する」通常チェックしない。

※他は任意で設定していただいて結構です。

(11)設定しましたら「OK」ボタンをクリック。「PPP」タブの画面に戻ります。



(12)「プロキシ」タブを選択して、すべてのチェックが外れているのを確認。



(13)「モデム」タブを選択して、以下のように設定。

・「モデム:」お使いのターミナルアダプタの CCL ファイル名を選択。
 ※選択する名称が不明の場合や、選択できない場合は、ターミナルアダプタの説明書を確認いただくか、メーカーにお問い合わせ下さい。

- ・「スピーカ:」 「入」を選択。
- ・「ダイヤル:」 「トーン」を選択。
- ・「電話をかける前に発信音を確認する」
通常チェック。

(14)「今すぐ適用」をクリックして設定を保存。

(15)左上の赤い丸ボタンをクリックして画面を閉じる。

以上でネットワークの設定は完了です。

●接続方法●



(1)ハードディスクのアイコンをダブルクリック。


※お客様の環境によっては、他の名前になっていることがあります。




(2)「アプリケーション」をクリック。



(3)「Internet Connect」をダブルクリック。



(4)「設定:」が「内蔵モデム」(ターミナルアダプタご利用の場合は、ターミナルアダプタの名称)が選択されているのを確認し、「接続」をクリック。



(5)「ステータス:」が「~ に接続しました」に変わり、「接続時間:」が時間の経過を表示しはじめれば接続成功です。
※「接続解除」のボタンをクリックすると、切断されます。



(6)Dock から「Internet Explorer」をクリック。



(7)「Internet Explorer」が起動すると、ホームページが表示されます。
※デフォルトの状態では、アップル社のホームページが表示されます。
※「アドレス」に、ご覧になりたいホームページのアドレスを入力し、キーボードの「return」キーを押すと、ホームページが表示されます。
※ぶららのホームページのアドレスは、<http://www.plala.or.jp/>です。

●電子メール設定●



Mac OS 10.4 ご利用の方は **10ページ**へ

<はじめて MAIL を起動した場合>



(1)Dock から「Mail」をクリック。



(2)「Mail 設定」の画面で以下のように設定。

・「氏名:」任意で入力。

(例)plala_taro

・「メールアドレス:」お客様の「**ぶららの電子メールアドレス**」を入力。

(例) plala_t@xxx.plala.or.jp

・「受信用メールサーバ:」会員証に記載されている「**POP サーバ名**」を入力。

(例) xxx.mail.plala.or.jp

・「メールサーバの種類:」「POP」を選択。

・「ユーザアカウント ID:」お客様のメールアドレスの「**@の左側の部分**」を入力。

(例) plala_t

・「パスワード」**「メール用パスワード」**を入力。

・「送信用 (SMTP) メールサーバ:」会員証に記載されている「**SMTP サーバ名**」を入力。


(例) xxx.mail.plala.or.jp

(3)入力が終わったら、「OK」ボタンをクリック。




※サーバへの接続が検証されます。入力された「受信用メールサーバ」および「送信用メールサーバ」が正しいかどうかを確認するために、自動的にインターネット接続を行います。このとき、「POP 接続に失敗」や「SMTP 接続に失敗」と表示される場合は、入力されたサーバ名が間違っている可能性があります。

※「メールボックスの読み込み」では今まで使っていた別のメールソフトから内容を読み込む場合に「はい」を、読み込まない場合は「いいえ」をクリックします。



(4)INBOX の画面が表示されます。

メールの設定は完了です。



※Mac OS X 10.1 (Mail 1.1/ Mail 1.0)では、サブミッションポートの設定は行えません。

●電子メール設定●




Mac OS 10.4 ご利用の方は 10ページへ

<すでに MAIL を起動したことがある場合>



(1)Dock から「Mail」をクリック。




(2)「INBOX」の画面が表示されます。



(3)メニューの「Mail」から「環境設定...」を選択。




(4)設定したいアカウントを選択して「編集」をクリック。



(5)「アカウント情報」タブを選択して、以下のように設定。

- ・「説明:」 任意で入力。
(例) POP: plala_t@xxx.mail.plala.or.jp
- ・「メールアドレス:」 お客様の「ぶららの電子メールアドレス」を入力。
(例) plala_t@xxx.plala.or.jp
- ・「氏名:」 任意で入力。(例) plala_taro
- ・「ホスト名:」 会員証に記載されている「POP サーバ名」を入力。
(例) xxx.mail.plala.or.jp
- ・「ユーザ名:」 お客様の電子メールアドレスの「@の左側の部分」を入力。
(例) plala_t
- ・「パスワード」「メール用パスワード」を入力。
- ・「SMTP ホスト:」 会員証に記載されている「SMTP サーバ名」を入力。
(例) xxx.mail.plala.or.jp

(6)入力が終わったら、「OK」ボタンをクリック。



(7)INBOX の画面が表示されます。

メールの設定が完了しました。

※Mac OS X 10.1 (Mail 1.1/ Mail 1.0)では、サブミッションポートの設定は行えません。

●電子メール設定●

Mac OS 10.4 用

<はじめて MAIL を起動した場合>



(1) Dock から「Mail」をクリック。



(2) 「ようこそ Mail へ」画面が表示されます。

・「続ける」をクリックします。



(3) 「一般情報」の画面で以下のように設定。

・「アカウントの種類:」 「POP」を選択。

・「アカウントの説明:」 任意で入力。

(例) POP アカウント

・「氏名:」 任意で入力。

(例) plala_taro

・「メールアドレス:」お客様の「ぶららの電子メールアドレス」を入力。

(例) plala_t@xxx.plala.or.jp

(4) 入力が終わったら、「続ける」ボタンをクリック



(5) 「受信用メールサーバ」の画面で以下のように設定。

・「受信用メールサーバ:」会員証に記載されている「POP サーバ名」を入力

(例) xxx.mail.plala.or.jp

・「ユーザ名:」お客様のメールアドレスの「@の左側の部分」を入力。

(例) plala_t

・「パスワード:」 「メール用パスワード」を入力。

(6) 入力が終わったら、「続ける」ボタンをクリック。



(7) 接続できていない場合、もしくは、入力が間違っている場合は、このエラー画面が出てきます。

・入力情報を確認し、「続ける」をクリックします。

※(5)の入力が正しく行われた場合は、この画面は表示されません。(9)に移ります。



(8) (7)のエラー画面表示時のみ、表示される画面


・「続ける」をクリックします。



(9)「送信用メールサーバ」の画面で以下の設定を行います。

・「送信用メールサーバ:」会員証に記載されている「SMTP サーバ名」を入力します。
(例) xxx.mail.plala.or.jp

(10)他の項目は何も入力せずに、「続ける」ボタンをクリックします。



(11) 接続できていない場合、もしくは、入力が間違っている場合は、このエラー画面が出てきます。

・入力情報を確認し、「続ける」をクリックします。

※(9)の入力が正しく行われた場合は、この画面は表示されません。(13)に移ります。



(12) (11)のエラー画面表示時のみ、表示される画面

- ・「続ける」をクリックします。



(13)「アカウントの概要」の画面が表示されます。

- ・表示内容を確認して、問題がなければ、「続ける」をクリック



(14)「設定結果」の画面が表示されます。

- ・ 「終了」をクリックします。
- ・ 続いて、本書 17 ページへ進みサブミッションポート 587 の設定を行います。

※「メールボックスの読み込み」ボタンは、最初のアカウント作成時以外は、表示されません。


●電子メール設定●

Mac OS 10.4 用

<すでに MAIL を起動したことがある場合>



(1) Dock から「Mail」をクリック。



(2) 「受信」の画面が表示されます。



(3) メニューの「Mail」から「環境設定...」を選択。



(4) ツールバーの「アカウント」を選択し、左下の「+」をクリック



(5) 「一般情報」の画面で以下のように設定。

- ・「アカウントの種類:」 「POP」を選択。
- ・「アカウントの説明:」 任意で入力。
(例) POP アカウント 02
- ・「氏名:」 任意で入力。
(例) plala_taro
- ・「メールアドレス:」お客様の「ぶららの電子メールアドレス」を入力。
(例) plala_t@xxx.plala.or.jp

(6) 入力が終わったら、「続ける」ボタンをクリック



(7) 「受信用メールサーバ」の画面で以下のように設定。

- ・「受信用メールサーバ:」会員証に記載されている「POP サーバ名」を入力
(例) xxx.mail.plala.or.jp
- ・「ユーザ名:」お客様のメールアドレスの「@の左側の部分」を入力。
(例) plala_t
- ・「パスワード:」 「メール用パスワード」を入力。

(8) 入力が終わったら、「続ける」ボタンをクリック。



(9) 接続できていない場合、もしくは、入力が間違っている場合は、このエラー画面が出てきます。

- ・入力情報を確認し、「続ける」をクリックします。

※(7)の入力が正しく行われた場合は、この画面は表示されません。(11)に移ります。



(10) (9)のエラー画面表示時のみ、表示される画面

・「続ける」をクリックします。




(11)「送信用メールサーバ」の画面で以下の設定を行います。

・「送信用メールサーバ:」会員証に記載されている「SMTP サーバ名」を入力します。

(例) xxx.mail.plala.or.jp

(12) 入力が終わったら、「続ける」ボタンをクリック



(13) 接続できていない場合、もしくは、入力が間違っている場合は、このエラー画面が出てきます。

・入力情報を確認し、「続ける」をクリックします。

※(11)の入力が正しく行われた場合は、この画面は表示されません。

(15)に移ります。



(14) (13)のエラー画面表示時のみ、表示される画面

- ・「続ける」をクリックします。



(15)「アカウントの概要」の画面が表示されます。

- ・表示内容を確認して、問題がなければ、「続ける」をクリック




(16)「設定結果」の画面が表示されます。


- ・ 「終了」をクリックします。
- ・ **続いて、本書 17 ページへ進みサブミッションポート 587 の設定を行います。**

※「メールボックスの読み込み」ボタンは、最初のアカウント作成時以外は、表示されません。

<サブミッションポート 587+SMTPAUTH の設定>



(1)「Mail」メニューより「環境設定」を押下します。



(2)「アカウント」のウィンドウが表示されます。
・画面下部の「サーバ設定」ボタンを押下します。



(3)「サーバ設定」ウィンドウでは以下のように入力します。
「サーバのポート」欄に「587」と入力します。
「認証」欄は「パスワード」を選択します。
「ユーザ名」には「アカウント名」を半角小文字で入力します。
例) plala_t
※「アカウント名」は電子メールアドレスの@より左側の文字です。
(インターネット接続用のユーザーIDではありません。ご注意ください。)


「パスワード」には、「メールパスワード」を半角で入力します。
「OK」ボタンを押下し設定画面を閉じ、メール設定完了です。

●電子メール利用方法●

お客さま御自身にメール送信、受信のテストをしていただきます。




(1)Dock から「Mail」をクリック。




(2)「INBOX」の画面が表示されます。

メール送信




(1)ツールバーの「新規作成」をクリック。




(2)表示された画面で、以下のように入力。

- ・「宛先」送信先にアドレスを入力。
※送受信のテストを行いますので、お客様ご自身のメールアドレスを半角英数字で入力します。
(例)plala_t@xxx.plala.or.jp
- ・「件名」メールのタイトルを入力。
(例)テスト
- ・メールの本文を入力。
(例)これはテストです。



(3) ツールバーの「送信」をクリック。




(4) 送信されたメールは、「送信済みメッセージ」に保存されます。

メール受信



(1) ツールバーの「受信」をクリック。



(2) 受信が完了すると、
「INBOX」に受信されたメールが
届きます。

インターネット、電子メールは正常にご利用いただけましたでしょうか？
本書の設定手順にて、うまくご利用になれない場合はお手数ですが
下記「ぶららダイヤル」までお問い合わせいただけますよう、お願い申し上げます。

- 会員サポート(会員サポート一覧)・・・<http://www.plala.or.jp/support/index.html>
- マニュアル一覧 (各種サービス説明)・・・<http://www.plala.or.jp/support/manual/>

「ぶらら」を末永くご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

■ ぶららダイヤル

【お電話でのお問い合わせ】

受付時間 10:00～19:00 (年中無休)

009192-33 ※通話無料

ひかり電話からおかけの場合

0120-971-391 ※通話無料

携帯電話・公衆電話・海外等からおかけの場合

050-7560-0033 ※通話料金お客様負担

【メールでのお問い合わせ】

kojin@plala.or.jp

【ホームページ】

ぶららホームページ

<http://www.plala.or.jp>

ぶらら Q&A

<http://web1.plala.or.jp/support/faq/>

