


# iOS (iPhone、 iPad)

設定の確認

## STEP 1

ホーム画面にある「設定」アイコンをタップします。



## STEP 2

「設定」が表示されます。画面下部の「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。




## STEP 3

設定の確認・変更をしたいアカウントをタップします。



### 選択したアカウントがIMAPだった場合

IMAPの場合には以下のような画面が表示されますので、「IMAP」の下にある「アカウント」をタップします。以降はSTEP4からの手順を確認してください。



## STEP 4

アカウント情報の画面が表示されましたら、以下になっているかどうかをご確認ください。  
受信サーバ：「secure.plala.or.jp（POPの場合）」 / 「imap.plala.or.jp(IMAPの場合)」  
送信サーバ：「secure.plala.or.jp」  
つぎに、「送信メールサーバ」の「SMTP」をタップします。

POPアカウントの場合	IMAPアカウントの場合
<p>キャンセル xxxxx.plala.or.jp 完了</p> <p>アカウント <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>POPアカウント情報</p> <p>名前 ぶらら 太郎</p> <p>メール plala_t@xxxxx.plala.or.jp &gt;</p> <p>説明 xxxxx.plala.or.jp</p> <p>受信メールサーバ</p> <p>ホスト名 secure.plala.or.jp</p> <p>ユーザ名 plala_t@xxxxx.plala.or.jp</p> <p>パスワード ●●●●●●●●</p> <p>送信メールサーバ</p> <p>SMTP secure.plala.or.jp &gt;</p>	<p>キャンセル アカウント 完了</p> <p>IMAPアカウント情報</p> <p>名前 ぶらら 太郎</p> <p>メール plala_t@xxxxx.plala.or.jp &gt;</p> <p>説明 xxxxx.plala.or.jp</p> <p>受信メールサーバ</p> <p>ホスト名 imap.plala.or.jp</p> <p>ユーザ名 plala_t@xxxxx.plala.or.jp</p> <p>パスワード ●●●●●●●●</p> <p>送信メールサーバ</p> <p>SMTP secure.plala.or.jp &gt;</p> <p>詳細 &gt;</p>

**STEP 5**

「プライマリサーバ」に表示されているドメイン名「**secure.plala.or.jp**」を選択します。

POPアカウントの場合	IMAPアカウントの場合												
<p>POPアカウントの場合</p> <p>&lt; xxxxx.plala.or.jp SMTP</p> <p>プライマリサーバ</p> <table border="1"><tr><td>secure.plala.or.jp</td><td>オン &gt;</td></tr></table> <p>ほかのSMTPサーバ</p> <table border="1"><tr><td>secure.plala.or.jp</td><td>オフ &gt;</td></tr><tr><td>secure.plala.or.jp</td><td>オフ &gt;</td></tr></table> <p>サーバを追加... &gt;</p> <p>*メールは、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。</p>	secure.plala.or.jp	オン >	secure.plala.or.jp	オフ >	secure.plala.or.jp	オフ >	<p>IMAPアカウントの場合</p> <p>&lt; アカウント SMTP</p> <p>プライマリサーバ</p> <table border="1"><tr><td>secure.plala.or.jp</td><td>オン &gt;</td></tr></table> <p>ほかのSMTPサーバ</p> <table border="1"><tr><td>secure.plala.or.jp</td><td>オフ &gt;</td></tr><tr><td>secure.plala.or.jp</td><td>オフ &gt;</td></tr></table> <p>サーバを追加... &gt;</p> <p>*メールは、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。</p>	secure.plala.or.jp	オン >	secure.plala.or.jp	オフ >	secure.plala.or.jp	オフ >
secure.plala.or.jp	オン >												
secure.plala.or.jp	オフ >												
secure.plala.or.jp	オフ >												
secure.plala.or.jp	オン >												
secure.plala.or.jp	オフ >												
secure.plala.or.jp	オフ >												

## STEP 6

「送信用メールサーバ」のサーバポートが「587 (TLS) または465 (SSL)」になっているかどうかをご確認ください。

※アカウントの種類により項目が異なります。以下の画像は、アカウントの種類がIMAPの例です。



キャンセル secure.plala.or.jp 完了

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 secure.plala.or.jp

ユーザ名 plala\_t@xxxx.plala.or.jp

パスワード ●●●●●●●●

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 587

## 送信メールサーバ

アカウント設定の種類	POPアカウントの場合	IMAPアカウントの場合
ホスト名	secure.plala.or.jp	secure.plala.or.jp
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力します。 例) plala_t@xxx.plala.or.jp	
パスワード	お客様のメールパスワードを入力します。	
SSLを使用	スライドをオン（上記画像の状態）にします。	
認証	「パスワード」を選択します。	
サーバポート	587（または 465）	587（または 465）

## STEP 7

「SMTP」に戻ります。左上に表示されている文字（POPとIMAPで異なります）をタップします。

POPアカウントの場合	IMAPアカウントの場合
	

The image shows two side-by-side screenshots of an email client's SMTP settings screen. The left screenshot is for a POP account, and the right is for an IMAP account. In both, the top header area contains a back arrow, a text label, and the word 'SMTP'. In the POP case, the text label is 'xxxxx.plala.or.jp', which is highlighted with a red box. In the IMAP case, the text label is 'アカウント', also highlighted with a red box. Below the header, there are sections for 'プライマリサーバ' (Primary Server) and 'ほかのSMTPサーバ' (Other SMTP Servers). Each section lists 'secure.plala.or.jp' with a status (On/Off) and a chevron. A 'サーバを追加...' (Add server...) option is at the bottom of each list. A note at the bottom of each screen states: '\*メール\*は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。' (Email will try other SMTP servers in order if the primary server cannot be used).

## STEP 8

アカウント情報の画面に戻ります。画面最下部にある「詳細」をタップします。

### POPアカウントの場合

キャンセル xxxxx.plala.or.jp 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前 ぶらら 太郎

メール plala\_t@xxxxx.plala.or.jp >

送信メールサーバ

SMTP secure.plala.or.jp >

詳細 >

アカウントを削除

### IMAPアカウントの場合

キャンセル アカウント 完了

IMAPアカウント情報

名前 ぶらら 太郎

メール plala\_t@xxxxx.plala.or.jp >

説明 xxxxx.plala.or.jp

受信メールサーバ

ホスト名 imap.plala.or.jp

ユーザ名 plala\_t@xxxxx.plala.or.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP secure.plala.or.jp >

詳細 >

## STEP 9

「受信設定」のサーバポートが「POP：995、IMAP：993」になっているかどうかをご確認ください。

### POPアカウントの場合

[← xxxxx.plala.or.jp](#) 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバから削除 しない >

サーバポート 995

S/MIME

S/MIME

### IMAPアカウントの場合

[← アカウント](#) 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用

認証 パスワード >

IMAPパス接頭辞 /

サーバポート 993

S/MIME

S/MIME

## 受信設定

アカウント設定の種類	POP	IMAP
SSLを使用	スライドをオン（上記画像の状態）にします。	
認証	「パスワード」を選択します。	
サーバから削除 ※ POPアカウントの場合にのみ表示される項目です。	Webメールや他の端末で同じメールを受信したい場合は「しない」を選択します。	IMAPアカウントではこの設定項目はありません。
IMAPパス接頭辞 ※ IMAPアカウントの場合にのみ表示される項目です。	POPアカウントではこの設定項目はありません。	/ ※ 初期状態で「/」の記号が表示されています。
サーバポート	995	993