

macOS標準メール

設定の確認

STEP 1

「メール」を起動します。




STEP 2

メニューバーの「メール」->「設定...」をクリックします。



STEP 3

設定の画面が表示されましたら、「アカウント」ボタンをクリックします。



一般

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー

デフォルトメールソフト: メール

新着メッセージを確認: 自動

新着メッセージの通知サウンド: 新着メッセージの通知サウンド

ほかのメール動作でサウンドを再生

未開封数: 受信トレイのみ

新着メッセージの通知: 受信トレイのみ

添付ファイルの保存先: ダウンロード

未変更の添付ファイルの消去: メッセージの削除時に実行

フォローアップの提案
返信を受け取っていないメッセージのリマインダーを通知します。

ミュート済みのメッセージをアーカイブまたは削除

送信サーバを使用できない場合はあとで自動的に送信を試みる

フルスクリーン時にはメッセージを Split View で開く

すべてのメールボックスを検索するときの対象に加えておきたいもの:

ゴミ箱


迷惑メール

暗号化されたメッセージ

?


STEP 4

左の欄から作成したアカウントを選択し、「アカウント情報」をクリックします。



STEP 5

「アカウント情報」の画面が表示されましたら、以下の表を参照して各項目を確認します。
 ※アカウントの種類により項目が異なります。以下の画像は、アカウントの種類がPOPの例です。



The screenshot shows the 'アカウント' (Account) settings page. The top navigation bar includes options like '一般' (General), 'アカウント' (Account), '迷惑メール' (Spam), 'フォントとカラー' (Font and Color), '表示' (Display), '作成' (Create), '署名' (Signature), 'ルール' (Rules), '機能拡張' (Extensions), and 'プライバシー' (Privacy). The main content area is titled 'アカウント情報' (Account Information) and includes sub-tabs for 'アカウント情報', 'メールボックスの特性' (Mailbox Characteristics), and 'サーバ設定' (Server Settings). The account details shown are:

- このアカウントを使用
- 状況: オンライン ●
- 説明: xxx.plala.or.jp
- メールアドレス: ぶらら太郎 <plala_t@xxx.plala.or.jp>
- メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:
 - 1週間後
 - 今すぐ削除
- メッセージのサイズが [] KBを超えるとときに警告

STEP 6

「サーバ設定」をクリックし、「受信用メールサーバ」「送信用メールサーバ」が表示されます。以下になっているかどうかをご確認ください。

受信用メールサーバ：ホスト名「**secure.plala.or.jp**（POPの場合）」 / 「**imap.plala.or.jp**(IMAPの場合)」
ポート「**POP：995、IMAP：993**」

送信用メールサーバ：ホスト名「**secure.plala.or.jp**」、ポート「**587（TLS）または465（SSL）**」

※アカウントの種類により項目が異なります。以下の画像は、アカウントの種類がPOPの例です。



アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: plala_t@xxx.plala.or.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: secure.plala.or.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: xxx.plala.or.jp

ユーザ名: plala_t@xxx.plala.or.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: secure.plala.or.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 587 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

保存

受信用メールサーバ (POP・IMAP)

	POP	IMAP
ユーザ名	お客様のメールアドレスを確認します。 例) plala_t@xxx.plala.or.jp	
パスワード	お客様のメールパスワードが入力されているか確認します。 ※ 文字が伏せてあるため、内容の確認はできません。 ※ 空欄の場合は、再度、入力します。	
ホスト名	secure.plala.or.jp	imap.plala.or.jp
接続設定を自動的に管理	チェックしません。	
ポート	995	993
TLS/SSLを使用	チェックします。	
認証	「パスワード」を選択します。	

送信メールサーバ (SMTP)

	POP・IMAP共通
アカウント	ご利用のメールサーバを選択
ユーザ名	お客様のメールアドレスを確認します。 例) plala_t@xxx.plala.or.jp
パスワード	お客様のメールパスワードが入力されているか確認します。 ※ 文字が伏せてあるため、内容の確認はできません。 ※ 空欄の場合は、再度、入力します。
ホスト名	secure.plala.or.jp
接続設定を自動的に管理	チェックしません。
ポート	465 (または 587)
TLS/SSLを使用	チェックします。
認証	「パスワード」を選択します。