


mac_Thunderbird

設定の確認

STEP 1

Thunderbirdを起動します。




STEP 2

Thunderbird画面右上の「アカウント設定」または画面左下の歯車アイコンからの「アカウント設定」をクリックします。



STEP 3


「アカウント設定」画面が表示されます。
左メニューで設定を確認するアカウントを選択し、各項目を確認します。



アカウント設定 - plala_t@xxxxx.plala.or.jp

デフォルトに設定 削除

アカウント名: plala_t@xxxxx.plala.or.jp

カラー: 

デフォルト差出人情報

このアカウントで使用するデフォルト差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを表すために使用されます。

名前: ぶらら太郎

メールアドレス: plala_t@xxxxx.plala.or.jp

返信先 (Reply-to): 受信者からの返信を受け取るアドレス

組織 (Organization):

署名編集: HTML 形式で記述する (例: 太字、改行は
)

ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル):

メッセージに vCard を添付する

送信ヘッダーが一致する場合はこの差出人から返信する: list@example.com, *@example.com

送信 (SMTP) サーバー: plala_t@xxxxx.plala.or.jp - secure.plala.or.jp (デフォルト) SMTP サーバーを編集...

STEP 4

左メニューの「**サーバー設定**」を選択し、以下になっているかどうかをご確認ください。

ポート：「**POP：995、IMAP：993**」

サーバー：「**secure.plala.or.jp (POPの場合)**」 / 「**imap.plala.or.jp(IMAPの場合)**」

※サーバーの種類により各項目に設定する値が異なります。下図は、サーバーの種類がPOPメールサーバーの例です。
セキュリティ設定は画像の通り、接続の保護：「**SSL/TLS**」 / 認証方式：「**通常のパスワード認証**」となります。



The screenshot displays the 'アカウント設定' (Account Settings) page for the email account 'plala_t@xxxxx.plala.or.jp'. The 'サーバー設定' (Server Settings) section is highlighted with a red box. It shows the following configuration:

- サーバーの種類: POP メールサーバー
- サーバー名: secure.plala.or.jp
- ポート: 995 (デフォルト: 995)
- ユーザー名: plala_t@xxxxx.plala.or.jp

The 'セキュリティ設定' (Security Settings) section is also highlighted with a red box, showing:


- 接続の保護: SSL/TLS
- 認証方式: 通常のパスワード認証

The left sidebar shows the 'サーバー設定' menu item selected, and the 'ローカルフォルダー' (Local Folders) section is visible at the bottom.

サーバーの種類	POPメールサーバーの場合	IMAPメールサーバーの場合
サーバー名	secure.plala.or.jp	imap.plala.or.jp
ユーザー名	plala_t@xxxxx.plala.or.jp	plala_t@xxxxx.plala.or.jp
ポート	995	993

STEP 5

左メニューの「送信 (SMTP) サーバー」を選択します。
リストから**設定を確認するサーバーを選択**し、以下になっているかどうかをご確認ください。
サーバー名：「**secure.plala.or.jp**」
ポート：「**587 (TLS) または465 (SSL)**」



The screenshot shows the Thunderbird interface for configuring an SMTP server. The left sidebar has a red box around the '送信 (SMTP) サーバー' option. The main content area is titled '送信 (SMTP) サーバーの設定' and contains a list of servers. One server is highlighted with a red box: 'plala_t@xxxxx.plala.or.jp - secure.plala.or.jp (デフォルト)'. To the right of this entry are buttons for '追加...', '編集...', '削除', and 'デフォルトに設定'. Below the list, the '選択したサーバーの詳細:' section shows the following details, with a red box around the server name and port:

- 説明: <なし>
- サーバー名: secure.plala.or.jp
- ポート: 465
- ユーザー名: plala_t@xxxxx.plala.or.jp
- 認証方式: 通常のパスワード認証

STEP 6

左メニューの「送信 (SMTP) サーバー」を選択します。
リストから設定を確認するサーバーを選択、「編集」をクリックします。



The screenshot shows the Thunderbird account settings interface. The left sidebar contains a menu with the following items: 新規アカウント, plala_t@xxxxx.plala.or.jp (expanded), サーバー設定, 送信控えと特別なフォルダー, 編集とアドレス入力, 迷惑メール, ディスク領域, エンドツーエンド暗号化, 開封確認, ローカルフォルダー (expanded), 迷惑メール, ディスク領域, and 送信 (SMTP) サーバー (highlighted with a red box). The main content area is titled '送信 (SMTP) サーバーの設定' and contains a list of servers. The first server, 'plala_t@xxxxx.plala.or.jp - secure.plala.or.jp (デフォルト)', is highlighted with a red box. To its right are buttons for '追加...', '編集...' (highlighted with a red box), '削除', and 'デフォルトに設定'. Below the list, the '選択したサーバーの詳細:' section shows the following details: 説明: <なし>, サーバー名: secure.plala.or.jp, ポート: 465, ユーザー名: plala_t@xxxxx.plala.or.jp, and 認証方式: 通常のパスワード認証.

STEP 7

「送信 (SMTP) サーバー」の画面が表示されましたら、以下になっているかどうかをご確認ください。

設定のサーバー名: 「**secure.plala.or.jp**」、ポート番号: 「**587 (TLS) または465 (SSL)**」、**セキュリティと認証**の接続の保護: 「**SSL/TLS**」、認証方式: 「**通常のパスワード認証**」、ユーザー名: 「**メールアドレス**」

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明:

サーバー名:

ポート番号: デフォルト:465

セキュリティと認証

接続の保護: ▼

認証方式: ▼

ユーザー名:

サーバーの種類	POP・IMAP 共通
説明	この送信サーバーの表示名を入力 ※ 空欄にした場合はメールアドレスが適用されます。
サーバー名	secure.plala.or.jp
ポート番号	465（または 587）

セキュリティと認証

サーバーの種類	POP・IMAP 共通
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	plala_t@xxxxx.plala.or.jp