

メールアプリ (Windows10)

設定の確認

STEP 1

デスクトップ画面左下の**Windowsマーク**をクリックします。




STEP 2

表示されるプログラムから「メール」を選択します。


※スタートメニューとタイル内、どちらも同じアプリですのでどちらを選択しても問題ありません。

※タイルの配置はお客様のパソコンにより異なる場合があります。




「メール」アプリが見つからない場合

スタートメニューとタイル内、どちらにもメールアプリがない場合、Windowsマーク右にある検索窓から「メールアプリ」と入力してパソコン内を検索することも可能です。




STEP 3

メールアプリを起動しましたら、「アカウント」をクリックします。




「アカウント」が見つからない場合

1. メールアプリ画面を小さく表示している場合などは、以下のように左メニューが縮小表示されていることがあります。その場合は画面左上にある人型のマークをクリックします。




2. 続いて表示されたメニューの中から、「アカウント」をクリックします。



STEP 4

右側に「アカウントの管理」が表示されます。
設定の確認をしたいアカウントをクリックします。



STEP 5

アカウントの設定画面が表示されます。
「**メールボックスの同期設定を変更**」をクリックします。

アカウントの設定 ×

plala_t@xxxxx.plala.or.jp アカウントの設定

✉ plala_t@xxxxx.plala.or.jp

ユーザー名

plala_t@xxxxx.plala.or.jp

パスワード

●●●●●●●●●●●●●●●●

アカウント名

plala_t@xxxxx.plala.or.jp

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

STEP 6

サーバー情報の設定を確認したい場合は画面を下にスクロールし、「**メールボックスの詳細設定**」をクリックします。

アカウントの設定

plala_t@xxxxx.plala.or.jp の同期設定
使用状況に応じ

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2 時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間
過去 3 か月間

この名前を使用してメッセージを送信
ぶらら 太郎

同期オプション

メール
 オン

メールボックスの詳細設定
[受信および送信メール サーバーの情報](#)


完了 キャンセル

STEP 7

受信メールサーバーと送信メールサーバーが表示されますので、以下になっているかどうかをご確認ください。

送信サーバー：「secure.plala.or.jp」

受信サーバー：「secure.plala.or.jp（POPの場合）」 / 「imap.plala.or.jp(IMAPの場合)」



アカウントの設定

plala_t@xxxxx.plala.or.jp の同期設定

ふらら 太郎

同期オプション

メール

オン

受信メールサーバー

secure.plala.or.jp

送信 (SMTP) メールサーバー

secure.plala.or.jp

送信サーバーは認証が必要

メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

アカウント設定の種類	POP	IMAP
同期オプションメール	スライドをオン（上記画像の状態）にします。	
受信メールサーバー	secure.plala.or.jp	imap.plala.or.jp
送信（SMTP）メールサーバー	secure.plala.or.jp	secure.plala.or.jp
送信サーバーは認証が必要	<p>チェックを入れます。</p> <p>※ 元々チェックが入った状態になっています。</p>	
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う		
受信メールにSSLを使う		
送信メールにSSLを使う		