

新しいoutlook

設定の確認


STEP 1

「Outlook」を起動します。




STEP 2

ウィンドウ右上の**歯車アイコン**をクリックします。



STEP 3

「アカウント」 -> 「管理」 をクリックします。



The screenshot shows the 'アカウント' (Account) management page in the plala system. The interface is divided into three main sections: a left sidebar for settings, a central navigation pane, and a main content area.

- 設定 (Settings) Sidebar:** Contains a search bar '設定を検索' and a list of settings categories: 'アカウント' (Account), 'ファイル' (Files), '全般' (General), 'メール' (Email), '予定表' (Calendar), and '連絡先' (Contacts). The 'アカウント' option is highlighted with a red box.
- アカウント (Account) Navigation Pane:** Shows the 'アカウント' section selected, with '署名' (Signature) as a sub-option.
- アカウント (Account) Main Content:**
 - メール アカウント (Email Accounts):** Displays 'Outlook に追加されたすべてのメール アカウントを表示および管理します' (Display and manage all email accounts added to Outlook). A blue button 'アカウントの追加' (Add Account) is present.
 - Account List:** Shows one account: 'plala_t@xxxxx.plala.or.jp' with 'POP' protocol. A '管理' (Manage) button next to it is highlighted with a red box.
 - その他の Microsoft アカウント (Other Microsoft Accounts):** Includes a note about activating subscriptions for non-Microsoft accounts and a blue button 'サブスクリプションの追加' (Add Subscription).

STEP 4

「修復」をクリックします。



The screenshot shows the Plala account settings interface. On the left, there is a sidebar with a search bar and a menu containing 'アカウント', 'ファイル', '全般', 'メール', '予定表', and '連絡先'. The main content area is divided into three sections: '設定', 'アカウント', and 'アカウント'. The 'アカウント' section is active, showing '署名' and 'アカウントの詳細'. Under 'アカウントの詳細', the email address 'plala_t@xxxxx.plala.or.jp' is listed with a 'POP' icon. Below this, there are sections for 'POP 構成' and 'SMTP 構成', each with fields for 'ホスト名', 'ポート', and 'セキュア接続タイプ'. At the bottom of the page, a blue button labeled '修復' is highlighted with a red rectangular border.

STEP 5

サーバー情報が、以下になっているかどうかをご確認ください。
 受信サーバー：「**secure.plala.or.jp** (POPの場合)」 / 「**imap.plala.or.jp**(IMAPの場合)」
 SMTP送信サーバー：「**secure.plala.or.jp**」

サインインする必要があります

plala_t@xxxx.plala.or.jp

✕

パスワード * ①

パスワードを忘れた場合

表示数を増やす

おすすめの設定を使用する

POP 受信サーバー * ポート *

secure.plala.or.jp 995

セキュア接続タイプ

SSL / TLS (推奨)

SMTP 構成

SMTPユーザー名 *

plala_t@xxxx.plala.or.jp

SMTP 構成

SMTPユーザー名 *

plala_t@xxxx.plala.or.jp

SMTPパスワード

IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを入力してください。

SMTP送信サーバー * ポート *

secure.plala.or.jp 465

セキュア接続タイプ

SSL / TLS (推奨)

アカウントの種類	POP3設定時	IMAP設定時
受信メールサーバー(I)	secure.plala.or.jp	imap.plala.or.jp
送信メールサーバー(SMTP)(O)	secure.plala.or.jp	

STEP 6

SMTP構成のログオン情報が、以下になっているかどうかをご確認ください。

SMTPユーザー名：お客様のメールアドレス

SMTPパスワード：メールパスワード

×

サインインする必要があります

plala_t@xxxx.plala.or.jp



パスワード * ①

パスワードを忘れた場合

表示数を増やす

おススメの設定を使用する

POP 受信サーバー * ポート *

secure.plala.or.jp 995

セキュア接続タイプ

SSL / TLS (推奨)

SMTP 構成

SMTPユーザー名 *

plala_t@xxxx.plala.or.jp

SMTPパスワード

IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを入力してください。

SMTP送信サーバー * ポート *

secure.plala.or.jp 465

セキュア接続タイプ

SSL / TLS (推奨)

続行 アカウントの管理

STEP 7

ポート情報が、以下になっているかどうかをご確認ください。
受信サーバ：ポート「POP：995、IMAP：993」
送信サーバ：ポート「587（TLS）または465（SSL）」

サインインする必要があります

plala_t@xxxx.plala.or.jp



パスワード * ①

パスワードを忘れた場合

表示数を増やす

おススメの設定を使用する

POP 受信サーバ * **ポート ***

セキュア接続タイプ

SMTP 構成

SMTPユーザー名 *

SMTPパスワード

IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを入力してください。

SMTP送信サーバ * **ポート ***

セキュア接続タイプ

アカウントの種類	POP3設定時	IMAP設定時
受信サーバー	995	993
セキュア接続タイプ	SSL/TLS	SSL/TLS
SMTP送信サーバー	465 または 587	465 または 587
SMTP構成：セキュア接続タイプ	465ポートを選択した場合、SSL/TLS 587ポートを選択した場合、StartTLS	