

Windows_Thunderbird

設定の確認



STEP 1

Thunderbirdを起動します。




STEP 2

Thunderbird画面右上の「アカウント設定」または画面左下の歯車アイコンからの「アカウント設定」をクリックします。



STEP 3

「アカウント設定」画面が表示されます。
左メニューで設定を確認するアカウントを選択し、各項目を確認します。



The screenshot shows the 'Account Settings' window for the account 'plala_t@xxxxx.plala.or.jp'. The left sidebar contains a list of settings categories, with '送信 (SMTP) サーバー' (SMTP Server) selected. The main content area is titled 'アカウント設定 - plala_t@xxxxx.plala.or.jp' and contains the following fields:

- アカウント名:(N)**: plala_t@xxxxx.plala.or.jp (highlighted with a red box)
- 既定の差出人情報**:
 - 名前:(Y)**: ぶら太郎 (highlighted with a red box)
 - メールアドレス:(E)**: plala_t@xxxxx.plala.or.jp (highlighted with a red box)
 - 返信先 (Reply-to):(S)**: 受信者からの返信を受け取るアドレス
 - 組織 (Organization):(O)**: (empty)
 - 署名編集:(X)**: HTML 形式で記述する (例: 太字、改行は
)(L)
- ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): (empty)
- メッセージに vCard を添付する(V): (empty)
- 送信ヘッダーが一致する場合はこの差出人から返信する(D): list@example.com, *@example.com
- 送信 (SMTP) サーバー:(U)**: plala_t@xxxxx.plala.or.jp - secure.plala.or.jp (既定)

Buttons at the bottom right include '参照...(C)', 'vCard を編集...(D)', 'SMTP サーバーを編集...(P)', and '差出人情報を管理...(M)'.

STEP 4


左メニューの「**サーバー設定**」を選択し、以下になっているかどうかをご確認ください。

ポート：「**POP：995、IMAP：993**」

サーバー：「**secure.plala.or.jp (POPの場合)**」 / 「**imap.plala.or.jp(IMAPの場合)**」

※サーバーの種類により各項目に設定する値が異なります。下図は、サーバーの種類がPOPメールサーバーの例です。

セキュリティ設定は画像の通り、接続の保護：「**SSL/TLS**」 / 認証方式：「**通常のパスワード認証**」となります。



The screenshot shows the 'アカウント設定' (Account Settings) window. The left sidebar has 'サーバー設定' (Server Settings) selected. The main area is divided into two sections:

- サーバー設定** (Server Settings):
 - サーバーの種類: POP メールサーバー
 - サーバー名:(S) ポート:(P) 既定値: 995
 - ユーザー名:(N)
- セキュリティ設定** (Security Settings):
 - 接続の保護:(U)
 - 認証方式:(I)

サーバーの種類	POPメールサーバーの場合	IMAPメールサーバーの場合
サーバー名	secure.plala.or.jp	imap.plala.or.jp
ユーザー名	plala_t@xxx.plala.or.jp	plala_t@xxx.plala.or.jp
ポート	995	993

STEP 5

左メニューの「送信 (SMTP) サーバー」を選択します。
リストから**設定を確認するサーバーを選択**し、以下になっているかどうかをご確認ください。
サーバー名：「**secure.plala.or.jp**」
ポート：「**587 (TLS)** または**465 (SSL)**」




The screenshot shows the Thunderbird account settings window for 'アカウント設定'. The left sidebar has '送信 (SMTP) サーバー' selected and highlighted with a red box. The main content area is titled '送信 (SMTP) サーバーの設定' and contains a list of SMTP servers. One server is highlighted with a red box: 'plala_t@xxxxx.plala.or.jp - secure.plala.or.jp (既定)'. To the right of this list are buttons for '追加...(D)', '編集...(E)', '削除(M)', and '既定値に設定(T)'. Below the list, the '選択したサーバーの詳細:' section shows the following details:

- 説明: <なし>
- サーバー名: secure.plala.or.jp
- ポート: 465
- ユーザー名: plala_t@xxxxx.plala.or.jp
- 認証方式: 通常のパスワード認証
- 接続の保護: SSL/TLS

STEP 6

左メニューの「送信 (SMTP) サーバー」を選択します。
リストから設定を確認するサーバーを選択、「編集」をクリックします。



The screenshot shows the Thunderbird account settings window for the account 'plala_t@xxxxx.plala.or.jp'. The left sidebar has '送信 (SMTP) サーバー' (SMTP Servers) selected. The main pane is titled '送信 (SMTP) サーバーの設定' (SMTP Server Settings). It contains a list of servers with the following details:

Server Name	Server Name
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
plala_t@xxxxx.plala.or.jp	- secure.plala.or.jp (既定)

Buttons on the right side of the list include: 追加...(D), 編集...(E) (highlighted with a red box), 削除(M), and 既定値に設定(T).

Below the list, the '選択したサーバーの詳細:' (Selected Server Details) section shows the following information:

- 説明: <なし>
- サーバー名: secure.plala.or.jp
- ポート: 465
- ユーザー名: plala_t@xxxxx.plala.or.jp
- 認証方式: 通常のパスワード認証
- 接続の保護: SSL/TLS

STEP 7

「送信 (SMTP) サーバー」の画面が表示されましたら、以下になっているかどうかをご確認ください。

設定のサーバー名：「**secure.plala.or.jp**」、ポート番号：「**587 (TLS) または465 (SSL)**」、**セキュリティと認証**の接続の保護：「**SSL/TLS**」、認証方式：「**通常のパスワード認証**」、ユーザー名：「**メールアドレス**」

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明:(D)

サーバー名:(S)

ポート番号:(P) 既定値:465

セキュリティと認証

接続の保護:(N) ▼

認証方式:(I) ▼

ユーザー名:(M)

サーバーの種類	POP・IMAP 共通
説明	この送信サーバーの表示名を入力 ※ 空欄にした場合はメールアドレスが適用されます。
サーバー名	secure.plala.or.jp
ポート番号	465（または 587）

セキュリティと認証

サーバーの種類	POP・IMAP 共通
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	plala_t@xxx.plala.or.jp