



「ぶらら」へようこそ！


株式会社 NTT ぶらら

A D S L 回 線 W i n d o w s 1 0 用 設 定 マ ニ ュ ア ル


平素より「ぶらら」をご利用いただき、誠にありがとうございます。本書にてインターネットの設定方法をご説明させていただきます。なお本書での説明はWindows 10の「ネットワークとインターネット」にて、NTTフレッツADSLをご利用いただくための一般的な設定手順例となります。ご不明な点につきましては巻末の「ぶららサポート」をご参照の上、お問い合わせをお願い致します。また、NTTの「簡単セットアップツール」などで、すでに設定を行っている場合は、本書の設定は不要となります。

※設定の事前に、NTTフレッツADSLサービスのご契約、工事が完了している必要がございます。  
 ※フレッツADSLセット以外でご契約の場合は、本書の設定を行わないで下さい。  
 ※フレッツADSL対応のブロードバンドルータをご利用の際は各通信機器のお取扱説明書をご参照ください。

## 接続設定



- ① 画面左下のスタートボタン をクリックし、表示されたメニューから をクリックします。



- ② 「Windowsの設定」画面が表示されましたら、「ネットワークとインターネット」をクリックします。



- ③ 「ネットワークとインターネット」画面が表示されましたら、左側の「ダイヤルアップ」をクリックします。



- ④ 「ダイヤルアップ」画面が表示されましたら、「新しい接続を設定する」をクリックします。

## 接続またはネットワークのセットアップ開始



① 「インターネットに接続します」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。




② 「ブロードバンド(PPPoE) (R)」をクリックします。



### ■既存の接続を使用しますか?と表示された場合



「いいえ、新しい接続を作成します(C)」を選択し、「次へ(N)」をクリックしてください。右図の画面が表示されます。



③ 「ユーザー名(U)」にはぷらら会員登録証の「ユーザーID」と識別子「@plala.or.jp」を半角英数字で入力します。  
(例) 123ab4567@plala.or.jp

「パスワード(P)」には、ぷらら会員登録証の「本パスワード」を半角英数字で入力します。  
(例) abc1defg2hijk

※ユーザーID、本パスワードに含まれているアルファベットは、大文字小文字を区別して半角文字でご入力ください。

パスワード入力終了後、「このパスワードを記憶する(R)」にチェックを入れます。

※チェックをいれるとパスワードが保存され、接続のたびに入力する必要がなくなります。

### ■入力したパスワードを確認するには



「パスワードの文字を表示する(S)」にチェックするとパスワード欄へ入力した文字列をご確認いただけます。



④「**接続名(N)**」は、この接続設定の名前となりますので、「plala」など、分かりやすい任意の名称を入力します。ご入力が終わりましたら「**接続(C)**」ボタンをクリックします。



⑤インターネット接続テストの画面が表示されますので、何もせずお待ちいただくと接続されます。  
⑥の画面が表示されない場合は、接続できていないので、本書4ページ「エラー内容の確認方法」をご確認ください。



⑥インターネット接続が完了すると、上記の画面が表示されますので、「**閉じる(C)**」をクリックします。  
※上記と異なる画面が表示されることもあります。

### ※接続ができない場合には※

上記設定に沿って接続テストを行い、接続ができなかった場合、右の画面のようなエラー内容が表示されます。この画面が表示された場合、「**接続をセットアップします(S)**」を選択しないと、作成した接続設定が保存されません。本書4ページ「エラー内容の確認方法」をご確認いただけますと、エラー内容の確認ができます。


エラー内容に「指定したユーザー名またはパスワードが認識されない...」などのエラーが表示された場合はユーザー名、パスワードの入力間違いや、契約状況に関する問題、ネットワーク側での故障が起こっている可能性があります。ご不明な点につきましては「ぶららダイヤル」までお問い合わせください。

■LAN機器およびローカルネットワークの設定につきましてはLAN機器のメーカー様へお問い合わせください。  
※LAN機器とはLAN(ローカルエリアネットワーク)のボード(カード)やケーブルのことです。





①画面右下の通知領域から、「ネットワークアイコン」をクリックします。



②画面右側にネットワーク状況が表示されます。接続するために「plala」となっているアイコンをクリックします。




③上図の画面が表示されましたら、項目内の「接続」をクリックします。問題がなければ、これで接続完了となります。




④接続できなかった場合はエラーが表示されます。


## サインイン画面について

「接続またはネットワークのセットアップ開始」項の③で、「このパスワードを記憶する(R)」にチェックが入っていない場合、接続する度に以下の画面が表示されます。



## ○ Microsoft Edge の表示方法



① 画面下の Microsoft Edge のアイコン  をクリックします。



② Microsoft Edgeの画面が表示されます。

## ○ Microsoft Edge の起動時に表示する画面の設定



① 画面右上の「…」をクリックします。



②メニューが表示されましたら、最下部の「設定」ボタンをクリックします。



③メニューが切り替わりましたら「Microsoft Edgeの起動時に開くページ」項目のプルダウンから「特定のページ」を選択してください。


### テーマの選択



### Microsoft Edge の起動時に開くページ:



### 新しいタブを開いたときに表示するページ



④次に、上図赤枠の「URLを入力してください」欄に、**起動時に表示させたいページのURL**を入力しましたら、設定は完了です。  
「<https://www.plala.or.jp/>」を設定した場合は、「ぷららホームページ」が表示されます。



※正しく表示されない場合はホームページのアドレス(URL)を再度、確認してください。ぷららへの接続自体が確立されていない場合にもホームページが正しく表示されません。

- ⑤ Microsoft Edgeを再起動し、設定したURLのホームページが表示されましたら成功です。

## ○ Microsoft Edge のご利用方法




- ①ご希望のホームページをご覧頂くため、上部赤枠部分(ホームページアドレス入力欄)に、ご希望のホームページのアドレス(URL)を入力します。  
(例) <https://www.hikaritv.net/>を入力(ひかりTVホームページ)





- ②ホームページアドレス入力後、キーボードのEnterキーを押していただきますと、指定したホームページが表示されます。同様の操作手順にて他のホームページも閲覧頂けます。

※アクセスする頻度の高いホームページは、画面右上のお気に入り追加ボタン☆よりページを追加し、タブボタン≡より登録したお気に入りページの表示をすることで、次回からのアクセスが簡単に行えます。インターネットを終了される場合はブラウザ(Microsoft Edge)の画面右上の×ボタンをクリックし終了します。


## ○ Internet Explorer の表示方法



- ① 画面左下の  ウィンドウズマークをクリックし、スタートメニューが表示されましたら、左下隅の「すべてのアプリ」をクリックします。



- ② アプリの一覧が表示されましたら、「Windowsアクセサリ」をクリックします。




- ③ Windows アクセサリの中身が表示されましたら、「Internet Explorer」をクリックします。



- ④ Internet Explorer の画面が表示されます。

## ○ Internet Explorer の起動時に表示する画面の設定



- ① Internet Explorer が起動している状態で、画面右上の  マークをクリックし、メニュー内から「インターネットオプション (O)」をクリックします。




- ② 「全般」タブ(見出し)画面ではインターネットに接続した際に最初に表示されるホームページを設定することができます。「ホームページ」項目の「複数のホームページ・・・(R)」欄に、設定したいホームページのURL (アドレス) をご入力いただき画面右下の「適用 (A)」ボタンをクリックします。

「<https://www.plala.or.jp/>」を設定した場合は、「ぶららホームページ」が表示されます。



- ③ Internet Explorer を再起動し、設定したURLのホームページが表示されましたら成功です。


## ○ Internet Explorer のご利用方法



- ① ご希望のホームページをご覧頂くため、上部赤枠部分(ホームページアドレス入力欄)に、ご希望のホームページのアドレス (URL) を入力します。  
(例) <https://www.hikaritv.net/> を入力 (ひかりTVホームページ)



- ② ホームページアドレス入力後、キーボードのEnterキーを押していただきますと、指定したホームページが表示されます。同様の操作手順にて他のホームページも閲覧頂けます。

※アクセスする頻度の高いホームページは画面右上に表示されているお気に入り機能  を使用することで次回からのアクセスが簡単に行えます。インターネットを終了される場合はブラウザ (Internet Explorer) の画面右上の×ボタンをクリックし終了します。



## ぶららホームページ紹介

【ぶらら会員サポート】・・・各種サポートをご利用いただけます。

<https://www.plala.or.jp/support/>

【お好みオプション】・・・いろいろなサービスをご利用いただけます。

<https://www.plala.or.jp/option/>

【アクセスポイント情報】・・・各種アクセスポイントの説明、番号案内などご覧いただけます。

<https://www.plala.or.jp/support/ap/>

【利用状況照会】・・・料金や解約内容など、お客様の利用状況をご確認いただけます。

[https://web1.plala.or.jp/cgi-bin/riyou/agent\\_sso.cgi](https://web1.plala.or.jp/cgi-bin/riyou/agent_sso.cgi)

【セット契約変更】・・・契約変更手続きの前に必ず「コース変更に関する注意事項」をご一読ください。

[https://www.plala.or.jp/apply/apply\\_change/](https://www.plala.or.jp/apply/apply_change/)

【会員登録情報変更】・・・パスワードなどの会員登録情報を変更できます。

[https://web1.plala.or.jp/cgi-bin/profile/profile/sso\\_agent.cgi](https://web1.plala.or.jp/cgi-bin/profile/profile/sso_agent.cgi)

電子メールをご利用いただく際には、メールソフトへの設定が必要になります。

メールソフトの設定方法につきましては、ぷららホームページの「ぷらら会員サポート - メールソフト設定」をご参照ください。

ぷらら会員サポート - メールソフト設定 - <https://www.plala.or.jp/support/manual/mail/>

ご利用のパソコンによっては、メールソフトが入っていないこともあります。そのような場合でメールソフトでのご利用を希望される場合は、パソコンメーカーに、メールソフトのインストール方法についてご相談をお願いします。

また上記の方法のほかに、ぷららのホームページ上の「Webメール」から、メールをご利用いただくこともできます。本書では、「Webメール」でメールをご利用いただく方法をご案内します。

### 【Webメールのみでご利用いただく場合の注意点】

- (1) メールをご利用いただくには、インターネットにつながっている必要があります。
- (2) 2009年8月4日以前に取得されたアドレスのメールボックスの保存期間は1ヶ月です。保存期間を過ぎたメールは、削除されます。


以下のページから変更方法を確認して、移行手続きを行うことにより、無期限で保存できるようになります。

メール標準機能への変更方法 - [https://www.plala.or.jp/support/manual/mail/plala\\_mail/](https://www.plala.or.jp/support/manual/mail/plala_mail/)

メール標準機能移行ページ - [https://www.plala.or.jp/support/manual/mail/plala\\_mail/standard/](https://www.plala.or.jp/support/manual/mail/plala_mail/standard/)



- ① ぷららのホームページ <https://www.plala.or.jp/> にアクセスして、右上の「Webメール」ボタンをクリックします。



- ②「ぷららWebメール」のログイン画面が出ましたら「メールアドレス」と「メールパスワード」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。



- ③ログイン後の画面  
上段のメニューより、メールの受信やメールの新規作成を行うことができます。

インターネット、電子メールは正常にご利用いただけましたでしょうか？  
本書の設定手順にて、うまくご利用になれない場合はお手数ですが  
下記「ぶららダイヤル」までお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

- 会員サポート(会員サポート一覧)・・・<https://www.plala.or.jp/support/index.html>
- マニュアル一覧（各種サービス説明）・・・<https://www.plala.or.jp/support/manual/>

「ぶらら」を末永くご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

■ ぶららダイヤル

【お電話でのお問い合わせ】

受付時間 10：00～19：00（年中無休）

009192-33 ※通話無料

ひかり電話からおかけの場合

0120-971-391 ※通話無料

携帯電話・公衆電話・海外等からおかけの場合

050-7560-0033 ※通話料金お客様負担

【メールでのお問い合わせ】

[kojin@plala.or.jp](mailto:kojin@plala.or.jp)

【ホームページ】

ぶららホームページ

<https://www.plala.or.jp>

ぶらら Q&A

<https://web1.plala.or.jp/support/faq/>

